

INSTALLATION

Dessa instruktioner gäller både för nyinstallation av FIOL AV 5 och för installation av uppgraderingar. FIOL AV 5 revideras kontinuerligt – fel rättas, nya funktioner och förbättringar tillkommer, även inom version 5. Senaste versionen av FIOL AV 5 finns tillgänglig från FIOL´s hemsidor på www.folkmusikenshus.se.

Avlägsna gammalt program

Vid uppgradering, använd *Uninstall FIOL AV 5* för att avlägsna den äldre programversionen. Uninstall-programmet finns i FIOL-mappen i Startmenyns programlista.

Installation av program

1. Starta installationsprogrammet "Install FIOL AV 5xx.exe".
2. Klicka "Nästa", godkänn licensavtal, "Installera" och "Slutför". Startikoner skapas på skrivbordet och i Startmenyns programlista.
3. Starta programmet (FIOL AV 5) och håll alt-tangenten nertryckt tills dialogrutan visas.
4. Klicka "Select another datafile" och OK.
5. Välj din aktuella datafil (filnamn.4DD eller filnamn.data) och klicka OK.
6. Om datafilen tidigare använts med FIOL AV 4 och öppnas för första gången i FIOL AV 5 behöver den konverteras. Klicka "Convert database" i dialogrutan. Serverprogrammet startar och administrationsskärmen visas.
7. Ange licensnyckeln som du erhållit i licensdokumentet, eller kryssa i "Demo" för att testa programmet (max 50 poster i objekttabellen).
8. Programstarten slutförs.

Undvik att placera datafilen samt backup- och logg-filer i programmappen. Detta ökar risken för att dessa filer raderas i samband med uppgradering.

Aktivera QMedia och QPix

QPix och QMedia är programtillägg som hanterar ljud-, bild- och videofunktionerna i FIOL AV 5. Dessa tillägg aktiveras med de licensnycklar som levereras vid köp. Så länge programtilläggen inte har aktiverats, kommer en dialogruta att visas vid start. Den innehåller två knappar; "Demo" och "Install key". I demo-läge är mediefunktionerna tillgängliga i trettio minuter. Efter trettio minuter kan demo-läget aktiveras igen genom att starta om programmet. Klicka "Install key" för att aktivera programtilläggen.

Licensnycklarna är långa och svåra att skriva in manuellt. Ha därför licensdokumentet tillgängligt på datorn för att kunna kopiera och klistra in i stället.

1. Klicka "Install key".
2. Klicka "Accept" för att godkänna licensavtalet.
3. Kopiera och klistra in QMedia licensnyckeln i fältet "Key".
4. Klicka "Next". Licensuppgifterna för QMedia visas.
5. Klicka "Next" för att installera licensnyckeln.

6. Klicka "OK" för frågan "Install more keys?".
7. Kopiera och klistra in QPix licensnyckeln i fältet "Key".
8. Klicka "Next". Licensuppgifterna för QPix visas.
9. Klicka "Next" för att installera licensnyckeln.
10. Klicka "Cancel" för att avsluta.

Kontrollera inställningar av adress till mediemappen

Kontrollera adresserna till mediemappen. Om adresserna saknas eller är felaktiga, följ instruktionerna nedan. Detta förutsätter att mediemappen med ljud-, video- och bildfilerna är åtkomlig i nätverket, på datorn eller extern hårddisk.

1. Välj menyn Arkiv > Inställningar...
2. Klicka fliken Media.
3. Klicka knappen ... till höger om fältet "Skapa adress till mediemapp för länkning..."
4. Gå till mediemappen, markera den och klicka OK.
5. Kontrollera adressen i fältet.

Förinställda lösenord vid inloggning

Administrator: admin

Registrator: *Inget lösenord*

Forskargäst: *Inget lösenord*

Gäst: *Inget lösenord*